

Inhaltsverzeichnis

3. Befehle	3
3.1. AutoCAD 2020	3
3.1.1 Neue und geänderte Befehle	3
3.1.2 Neue Systemvariablen	3

3. Befehle

3.1. AutoCAD 2020

3.1.1 Neue und geänderte Befehle

BLOCKSPALETTE	Öffnet die Palette der Blöcke.
BLOCKSPALETTECLOSE	Schließt die Palette der Blöcke.
CLASSICINSERT	Öffnet das klassische Dialogfeld Insert.
EINFÜGEN	Startet den Befehl BLOCKSPALETTE außer in Skripten, die den älteren Befehl INSERT aus Gründen der Skriptkompatibilität öffnen.
-INSERT	Startet die Kommandozeilenversion des klassischen INSERT-Befehls.
Bereinigung	Öffnet das neu gestaltete Dialogfeld Bereinigung.
VERGLEICH	Schließt die Symbolleiste für den Vergleich und beendet den Vergleich.
COMPAREEXPORT	Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die als Snapshot-Zeichnung bezeichnet wird, und öffnet die Zeichnung.
COMPAREIMPORT	Importiert Objekte aus der Vergleichsdatei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der Vergleichsdatei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind.
MEASUREGEOM	Fügt die Option Quick für Echtzeitmessungen hinzu.
AMDIMARRANGE	Unterstützt jetzt die Anordnung von mehreren horizontalen und vertikalen Bemaßungen.

3.1.2 Neue Systemvariablen

BLOCKMRULIST	Steuert die Anzahl der Blöcke, die auf der Registerkarte Zuletzt in der Blockpalette angezeigt werden.
BLOCKNAVIGATE	Steuert die Datei und die Blöcke, die auf der Registerkarte Andere Zeichnung der Blockpalette angezeigt werden. Wird beim nächsten Programmstart wirksam.
BLOCKREDEFINEMODE	Steuert, ob das Aufgabendialogfeld „Block - Redefine Block“ angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit dem gleichen Namen wie ein Block innerhalb der aktuellen Zeichnung eingefügt wird.
BLOCKSTATE	Berichtet, ob die Blockpalette geöffnet oder geschlossen ist.