

Inhaltsverzeichnis

Windows Programme außerhalb des Bildschirms zurückholen	3
<i>Einige Programme werden außerhalb des Bildschirms angezeigt</i>	3
Problembeschreibung	3
Ursache	3
Lösung	3
Weitere Informationen	4

Windows Programme außerhalb des Bildschirms zurückholen

Einige Programme werden außerhalb des Bildschirms angezeigt

Problembeschreibung

Nachdem Sie die Unterstützung für mehrere Anzeigen deaktiviert haben, werden einige Programme möglicherweise außerhalb des Bildschirms angezeigt.

Ursache

Dieses Verhalten kann auftreten, wenn das Programm auf einem anderen Monitor als dem primären Monitor angezeigt wurde, bevor Sie die Unterstützung für mehrere Anzeigen deaktiviert haben.

Lösung

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um dieses Problem zu beheben:

* Methode 1

1. Starten Sie das Programm.
2. Klicken Sie auf der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Programm, und klicken Sie dann auf Maximieren.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich der Taskleiste, und klicken Sie dann auf Kaskadierende Fenster.
4. Ändern Sie die Größe des Programmfensters entsprechend.

* Methode 2

1. Starten Sie das Programm.
2. Klicken Sie auf der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Programm, und klicken Sie dann auf Verschieben.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in die Mitte des Bildschirms.
4. Verwenden Sie die PFEILTASTEN auf der Tastatur, um das Programmfenster in einen sichtbaren Bereich auf dem Bildschirm zu verschieben.
5. Drücken Sie die EINGABETASTE.
6. Ändern Sie bei Bedarf die Größe des Fensters.

* Methode 3 **HINWEIS:** Die folgende Methode gilt nicht, wenn Sie die sekundäre Grafikkarte vom Computer entfernt haben.

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Programme, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Anzeigen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
3. Klicken Sie im Feld Anzeige auf die sekundäre Grafikkarte.
4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Meinen Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern“, um es zu deaktivieren, und klicken Sie dann auf OK.

Weitere Informationen

Dieses Verhalten kann auch auftreten, wenn Sie die Anordnung der Monitore auf der Registerkarte Einstellungen in Anzeigeeigenschaften ändern.